

3.1.4.3. Настройка доступа к сетям VPN по предъявлении токена

Раздел содержит инструкцию по настройке доступа к сетям VPN по предъявлении токена.

Для настройки необходимо:

- компьютер с установленной операционной системой Windows 2022 Server Rus,
- драйверы [Рутокен](#),
- дистрибутив Windows OC.

Необходимые условия:

- операционная система настроена как **Контроллер домена**;
- установлены **Службы Сертификации**;
- пользователям выданы сертификаты типа **Пользователь со смарт-картой** или **Вход со смарт-картой**.

Все описанные далее действия производятся с правами администратора системы.

Для примера используется учетная запись **Admin**.

Этапы настройки доступа к сетям VPN по предъявлении токена:


1. Настройка маршрутизации и удаленного доступа.
2. Настройка учетных записей пользователей.

Настройка маршрутизации и удаленного доступа


Перед настройкой маршрутизации и удаленного доступа необходимо убедиться, что на сервере установлены роли **Службы политики сети и доступа** и **Удаленный доступ**.

Для настройки маршрутизации и удаленного доступа:


1. Откройте **Панель управления**.
2. В поле поиска введите "администрирование".
3. Два раза щелкните по пункту **Администрирование**.




4. Два раза щелкните по оснастке **Маршрутизация и удаленный доступ**.




5. Щелкните правой кнопкой мыши по серверу и выберите пункт **Настроить и включить маршрутизацию и удаленный доступ**.



6. В окне **Мастер настройки сервера маршрутизации и удаленного доступа** нажмите **Далее**.



7. Установите переключатель в положение **Особая конфигурация**, нажмите **Далее**.



8. Установите флажок **Доступ к виртуальной частной сети (VPN)** и нажмите **Далее**.

Мастер настройки сервера маршрутизации и удаленного доступа

Настраиваемая конфигурация

После закрытия этого мастера вы можете настроить выбранные службы на консоли маршрутизации и удаленного доступа.

Выберите службы, которые вы хотите включить на данном сервере.

☒ **Доступ к виртуальной частной сети (VPN)** **1**

☐ Удаленный доступ (через телефонную сеть)

☐ Подключения по требованию (для маршрутизации филиалов)

☐ Преобразование сетевых адресов (NAT)

☐ Маршрутизация локальной сети

2

< Назад **Далее >** Отмена

9. Убедитесь, что все необходимые функции сервера маршрутизации и удаленного доступа выбраны (они отобразятся в поле **Сводка выбранных параметров**). Нажмите **Готово**.

Мастер настройки сервера маршрутизации и удаленного доступа

Завершение мастера сервера маршрутизации и удаленного доступа

Успешно завершена работа мастера сервера маршрутизации и удаленного доступа

Сводка выбранных параметров:

доступ к виртуальной частной сети (VPN)


Закройте мастер и затем настройте выбранные службы на консоли маршрутизации и удаленного доступа.

Для закрытия мастера нажмите кнопку "Готово".

< Назад **Готово** Отмена

10. Нажмите **Запустить службу** и дождитесь завершения процесса запуска.

11. Щелкните правой кнопкой мыши по серверу и выберите пункт меню **Свойства**.



12. В окне со свойствами сервера перейдите на вкладку **Безопасность** и нажмите кнопку **Методы проверки подлинности**.

Свойства: WIN-1S5CABOT9FD (локально) ? X

IKEv2	PPP	Ведение журнала	
Общие	Безопасность	IPv4	IPv6

Поставщик службы проверки подлинности проверяет учетные данные клиентов удаленного доступа и маршрутизаторов вызова по требованию.

Поставщик службы проверки подлинности:

Windows - проверка подлинности [Настроить...]

Методы проверки подлинности...

Поставщик учета ведет журнал сеансов и запросов на подключение.

Поставщик учета:

Windows - учет [Настроить...]

Пользовательская политика IPsec задает общий ключ для L2TP- и IKEv2-подключений. Чтобы настроить данный параметр, следует запустить службу маршрутизации и удаленного доступа. Инициаторы IKEv2, настроенные на проверку подлинности на этом сервере с помощью сертификата, не смогут выполнить подключение.

☐ Разрешить пользовательские политики IPsec для L2TP- и IKEv2-подключения

Общий ключ:

Привязка сертификата SSL


☐ Использовать HTTP

Выберите сертификат, который должен использовать SSTP-сервер для привязки SSL (веб-прослушиватель)

Сертификат: По умолчанию [Просмотр]

OK Отмена Применить


13. В окне **Методы проверки подлинности** установите флажок **Протокол EAP** и нажмите **OK**.



В нашем примере на компьютере не настроена служба DHCP. Поэтому удаленным клиентам сначала необходимо назначить IP-адреса из заданного диапазона.

14. Перейдите на вкладку **IPv4** и установите переключатель в положение **статистический пул адресов**.

15. Нажмите **Добавить**.



16. Введите начало и конец диапазона IP-адресов, нажмите **ОК**.

Новый диапазон IPv4-адресов?×

Введите начальный IP-адрес и либо конечный IP-адрес, либо количество адресов в непрерывном диапазоне.

Начальный IP-адрес:

192 . 168 . 60 . 0

Конечный IP-адрес:

192 . 168 . 60 . 254


Количество адресов:

255

ОК


Отмена

17. Нажмите ОК.




18. Нажмите правой кнопкой мыши на категорию **Политики ведения журналов удаленного доступа**. Выберите пункт **Обновить**.


19. Нажмите правой кнопкой мыши на категорию **Политики ведения журналов удаленного доступа**. Выберите пункт **Запуск NPS**.




20. В окне **Сервер сетевых политик** нажмите на категорию **Сетевые политики**.




21. Нажмите правой кнопкой мыши на строку **Подключение к серверу маршрутизации и удаленного доступа (Microsoft)** и выберите пункт меню **Свойства**.




22. На вкладке **Обзор** установите переключатель **Предоставить доступ** и нажмите **ОК**.



23. Нажмите правой кнопкой мыши на строку **Подключение к серверу маршрутизации и удаленного доступа (Microsoft)** и выберите пункт меню **Свойства**.




24. На вкладке **Ограничения**, в левой части окна, нажмите на ограничение **Методы проверки подлинности**.




25. Если в списке **Типы EAP** не отображается строка **Microsoft: смарт-карта или иной сертификат**:
- а) нажмите **Добавить**.

b) в списке **Методы проверки подлинности** выберите **Microsoft: смарт-карта или иной сертификат**, нажмите **OK**.



26. Укажите сервер для аутентификации. Для этого нажмите на строку **Microsoft: смарт-карта или иной сертификат** и нажмите **Изменить**.

27. Проверьте, чтобы имя сервера удаленного доступа соответствовало действительности.



28. Нажмите **OK**.

29. Закройте оснастку **Сервер сетевых политик**.


Настройка учетных записей пользователей

После настройки удаленного доступа пользователям необходимо дать права на подключение к VPN.

Для настройки учетных записей пользователей:


1. Зайдите в **Панель управления**.
2. В поле для поиска введите "администрирование".
3. Два раза щелкните по пункту **Администрирование**.

4. Два раза щелкните по оiaстке **Пользователи и компьютеры Active Directory**.



5. В окне **Active Directory - пользователи и компьютеры** нажмите на папку **Users**.

6. Щелкните правой кнопкой мыши по имени пользователя и выберите пункт **Свойства**. В данном примере выбран пользователь **user1**.



7. В окне **Свойства:[Имя пользователя]** перейдите на вкладку **Входящие звонки**.

8. Установите переключатель в положении **Разрешить доступ** и нажмите **ОК**.

Свойства: user1

Профиль служб удаленных рабочих столов COM+

Общие Адрес Учетная запись Профиль Телефоны Организация

Член групп Входящие звонки Среда Сеансы Удаленное управление

Права доступа к сети

☒ Разрешить доступ

☐ Запретить доступ

☐ Управление доступом на основе политики сети NPS

☐ Проверять код звонящего:

Ответный вызов сервера

☒ Ответный вызов не выполняется

☐ Устанавливается вызывающим (только для RAS)

☐ Всегда по этому номеру:

☐ Назначить статические IP-адреса

Определите IP-адреса, разрешенные для этого входящего подключения.

☐ Использовать статическую маршрутизацию

Определите маршруты, работающие с входящим подключением.

9. Закройте оснастку **Пользователи и компьютеры Active Directory**.

Настройка сервера завершена.

Теперь необходимо настроить удаленное подключение к виртуальной частной сети (VPN) **на клиентском компьютере**.