3.2.4.3 Настройка соединения с Сервером терминалов


Для настройки необходим компьютер с установленной операционной системой **Windows 8.1 Rus** и **драйверами Рутокен**.

На устройство Рутокен должен быть помещен сертификат типа **Пользователь со смарт-картой** или **Вход со смарт-картой**.


Для удаленного управления сервером будет использована учетная запись **Admin**.

Для настройки соединения с Сервером терминалов:

1. Откройте приложение **Подключение к удаленному рабочему столу**.




2. Введите имя или IP-адрес сервера терминалов.
3. Нажмите на кнопку **[Показать параметры]**.




4. Перейдите на вкладку **Локальные ресурсы**.

5. В секции **Локальные устройства и ресурсы** нажмите на кнопку **[Подробнее...]**.




6. Установите флажок **Смарт-карты**.
7. Нажмите на кнопку **[OK]**.




Если в системе не установлены драйверы Рутокен, то эта настройка в **Подключении к удаленному рабочему столу** отсутствует.

8. В окне **Подключение к удаленному рабочему столу** нажмите на кнопку **[Подключить]**.
9. Введите PIN-код Пользователя устройства Рутокен и нажмите на кнопку **[ОК]**.



10. В результате соединение будет успешно установлено.



Если в оснастке **Пользователи и компьютеры Active Directory** в свойствах пользователя выставить настройку **Для интерактивного входа в сеть нужна смарт-карта**, пользователь сможет подключаться к серверу только при наличии устройства Рутокен с необходимым сертификатом. Подключиться к Удаленному рабочему столу, используя Имя пользователя и Пароль, будет невозможно.