



5.2. Настройки групповой политики

Чтобы настроить групповую политику:

1. Откройте редактор локальной групповой политики. Нажмите **Пуск** (Windows 8 — комбинация клавиш **[WIN+R]**), и затем в окошке **Найти программы и файлы** наберите **gpedit.msc**.





Откроется Редактор локальной групповой политики.




2. Перейдите в раздел **Конфигурация компьютера — Административные шаблоны — Компоненты Windows** — Этот параметр политики позволяет выбрать шифрование диска BitLocker (для Windows 10/8.1/8) или **Конфигурация компьютера — Административные шаблоны**


— Компоненты Windows — Шифрование диска BitLocker (для Windows 7/Vista/Srv2008).




3. Выберите пункт **Проверить согласованность правил использования сертификатов смарт-карт**. Затем щелкните **Изменить параметр политики**.



4. Установите переключатель в положение **[Включить]**.
5. Нажмите на кнопку **[ОК]**.




6. По умолчанию использование самоподписанных сертификатов отключено. Если на вашем компьютере оно отключено, то при попытке включить шифрование отобразится следующее сообщение:




7. Для того чтобы включить использование самоподписанных сертификатов необходимо внести изменения в реестр. Нажмите комбинацию клавиш **[Windows + F]** и в поле для ввода введите **regedit**.

8. Нажмите на кнопку [OK].




9. В окне Редактор реестра перейдите в раздел:HKLM — Software — Policies — Microsoft — FVE.

10. Щелкните два раза по строке **SelfSignedCertificates** и установите значение **1**.



11. Так же можно создать файл, с помощью которого необходимое значение будет прописано в реестр. Откройте **Notepad** или любой другой текстовый редактор.
12. Скопируйте и вставьте следующую информацию в файл:
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE] "SelfSignedCertificates"=dword: 00000001
13. Сохраните файл с именем **selfsign.reg**.
14. После сохранения запустите этот файл.
15. Для подтверждения действия нажмите на кнопку **[Да]**. В результате значения будут внесены в реестр.



16. В открывшемся окне нажмите на кнопку **[ОК]**.

