Установка и настройка OpenSSL для работы с rtengine 1.4.0 и новее

ВНИМАНИЕ! Используйте OpenSSL версии 1.1.0 или новее. Для версии OpenSSL 3.x необходимо использовать rtengine 3.x

1. Загрузите модуль интеграции (rtengine) с нашего сайта.
2. Загрузите и установите библиотеку PKCS#11 с нашего сайта.
3. Установить OpenSSL 1.1.0 или новее.
4. Модифицируем конфигурационный файл OpenSSL (для Linux: /`usr/lib/ssl/openssl.cnf` , в Windows файл находится в директории установки OpenSSL). Добавляем следующую информацию в начало файла:

```
openssl_conf = openssl_def
```

и в конец файла:

```
[ openssl_def ]

engines = engine_section

[ engine_section ]

rtengine = gost_section

[ gost_section ]

dynamic_path = /path/to/librtengine.so

pkcs11_path = /path/to/librtpkcs11ecp.so

rand_token = pkcs11:manufacturer=Aktiv%20Co.;model=Rutoken%20ECP

default_algorithms = CIPHERS, DIGEST, PKEY

enable_rand = yes
```

`dynamic_path` — путь до библиотеки `rtengine`.

`pkcs11_path` — путь до библиотеки `librtpkcs11ecp`.

`enable_rand` — флаг, указывающий, что энтропия должна браться с токена (значение по-умолчанию no).

`rand_token` — идентификатор токена откуда будет браться энтропия (в формате pkcs11 uri.)

Возможные компоненты идентификатора:

```
manufacturer: ID  ;

model:  ;

serial:   ;

token:   ( "label").
```

Работа с rtengine без токена

Для того, чтобы шифровать и выписывать ГОСТ сертификаты с помощью rtengine без подключенного Рутокена необходимо:

1. Убрать из конфигурационного файла секцию **`rand_token`**.
2. Установить опцию **`enable_rand`** в значение **no**, для того, чтобы энтропия не бралась с токена.

Для систем на базе Windows все аналогично.

5. Создайте переменную среды `OPENSSL_CONF`, записав туда путь до конфигурационного файла.

Для Linux, например, выполните, запустив bash :

```
export OPENSSL_CONF=/path/to/openssl.cnf
```

Для Windows, запустив cmd:

```
set OPENSSL_CONF=C:\path\to\openssl.cnf
```

Пример конфигурационного файла OpenSSL

```
#   rtengine
openssl_conf = openssl_def

[ openssl_def ]
engines = engine_section

[ engine_section ]
rtengine = rtengine_section

[ rtengine_section ]
dynamic_path = /path/to/librtengine.so
pkcs11_path = /path/to/librtpkcs11ecp.so
rand_token = pkcs11:manufacturer=Aktiv%20Co.;model=Rutoken%20ECP
default_algorithms = ALL
enable_rand = yes

#
[ req ]
prompt = no
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions = ext

#
[ req_distinguished_name ]
countryName = RU
commonName = Ivanov
emailAddress = ivanov@mail.ru
stateOrProvinceName = Moscow

#
[ ext ]
```

```
subjectSignTool = ASN1:FORMAT:UTF8,UTF8String: \"  2.0\"

extendedKeyUsage=emailProtection

keyUsage=digitalSignature,nonRepudiation,keyEncipherment,dataEncipherment


#

[ ca ]

default_ca = CA_default

[ CA_default ]

dir = ./demoCA #

database = $dir/index.txt

new_certs_dir = $dir/newcerts # ,

certificate = $dir/cacert.pem #

serial = $dir/serial

private_key = $dir/private/cakey.pem #

RANDFILE = $dir/private/.rand

default_days = 365 #

default_crl_days = 30

default_md = md_gost12_256 #

policy = policy_any

email_in_dn = no

name_opt = ca_default

cert_opt = ca_default

copy_extensions = copy


#

[ policy_any ]

countryName = supplied

stateOrProvinceName = optional

organizationName = optional

organizationalUnitName = optional

commonName = supplied

emailAddress = optional
```