

RU1052

После обновления УТМ до версии 3.0.8 встроенный антивирус Windows мешает запуску служб УТМ

Описание



После обновления до версии 3.0.8 Универсальный транспортный модуль (УТМ) не запускается, пиктограмма в трее не появляется.

В логах УТМ ошибки о невозможности запуска служб.

Причина



Встроенный Защитник Windows (Microsoft Security Essentials) блокирует запуск служб универсального транспортного модуля (УТМ).


Решение



Для решения проблемы нужно добавить файлы УТМ в исключения Защитника Windows, после чего переустановить УТМ, **предварительно сохранив базу данных УТМ**.

Выберите операционную систему, на которой возникает проблема:

1. Нажмите кнопку "Поиск" и найдите "Центр безопасности Защитника Windows"



2. Перейдите на вкладку "Защита от вирусов и угроз"

Центр безопасности Защитника Windows

Устройство защищено.

Последняя проверка работоспособности: 23.09.2018



Защита от вирусов и угроз
Информация о состоянии недоступна. Откройте Kaspersky Endpoint Security для Windows, чтобы получить сведения.



Работоспособность устройства
Система Windows ожидает определенных действий для обеспечения актуального состояния устройства.



Брандмауэр и безопасность сети
Информация о состоянии недоступна. Откройте Kaspersky Endpoint Security для Windows, чтобы получить сведения.



Управление приложениями и браузером
Никаких действий не требуется.



Параметры для семьи
Определяйте условия использования устройств членами вашей семьи.



Открыть параметры

3. Найдите раздел "Исключения" и нажмите "Добавление или удаление исключений"

[blocked URL](#)

4. Укажите путь до папки UTM. Как правило, путь до папки следующий: **C:\UTM**.

5. Переустановите UTM, **предварительно сохранив базу**.


Для сохранения базы зайдите в папку UTM (или ТТ) - transporter- transportDB.
Скопируйте полностью папку **transportDB** на рабочий стол или на съемный носитель

После этого следует удалить UTM. Для удаления UTM нужно зайти Пуск-Панель управления-Программы и Компоненты - ФСРАР UTM, версия 2
Удалите **ФСРАР UTM, версия 2**


6. Установите UTM версии 3.0.8, загрузив ее из личного кабинета [egais.ru](#)

1. Найдите в поиске «Защитник Windows».


Панель управления (2)



2. Перейдите во вкладку «Программы» и выберите «Параметры».




3. Перейдите во вкладку «Исключенные файлы и папки» и нажмите «Добавить». Укажите путь до папки UTM. Как правило, путь до папки следующий: **C:\UTM**.




Что делать, если появляется сообщение о том, что защитник уже отключен?

1. В поиске найдите «Microsoft Security Essentials».



2. Перейдите в «Параметры», выберите «Исключенные файлы и расположения» и нажмите «Обзор». Затем выберите папку с УТМ и нажмите «Сохранить изменения».



После того, как вы добавили УТМ в исключения, переустановите его, **предварительно сохранив базу**.

Для сохранения базы зайдите в папку УТМ (или ТТ) - transporter- transportDB.

Скопируйте полностью папку **transportDB** на рабочий стол или на съемный носитель

После этого следует удалить УТМ. Для удаления УТМ нужно зайти Пуск-Панель управления-Программы и Компоненты - ФСРАР УТМ, версия 2

Удалите **ФСРАР УТМ, версия 2**

3. Установите УТМ версии 3.0.8, загрузив ее из личного кабинета egais.ru

←

↻

🔒

https://service.egais.ru/#/transport

🏠 Личный кабинет

✕

🔍

ФайлПравкаВидИзбранноеСервисСправка



Единая государственная автоматизированная информационная система

Новости

Получить ключ доступа

Получить ключ для транспортного средства

Получить тестовый ключ для транспортного средства

Транспортный модуль

Тестовый транспортный модуль

Контрагенты

Журнал учета розничной продажи

Добавление номенклатуры

Переотправка накладных/актов

Выход

Транспортный модуль

Для получения дистрибутива транспортного модуля воспользуйтесь ссылкой ниже.

Внимание! Передаваемые данные фиксируются в ЕГАИС! Передача недостоверной информации не допускается!

Перед началом установки УТМ необходимо установить драйвера аппаратного крипто-ключа, которые можно взять с сайта производителя.

Скачать установщик транспортного модуля версия 2.1.6 для Windows (при установке подключение к Интернет не требуется) (73 Мб)

Скачать установщик транспортного модуля версия 2.1.6 для Debian 7/8 , Ubuntu 14.04 LTS (при установке подключение к Интернет не требуется) (78 Мб)

Скачать установщик транспортного модуля версия 3.0.8 для Windows (при установке подключение к Интернет не требуется) (94 Мб)

Скачать установщик транспортного модуля версия 3.0.8 для Debian 7/8 , Ubuntu 14.04 LTS (при установке подключение к Интернет не требуется) (98 Мб)

Скачать документацию по универсальному транспортному модулю ЕГАИС (версия 3.0.8)

Скачать инструкцию по работе с единой государственной автоматизированной информационной системой учета объема производства торговли.

Перечень изменений в документации (версия 3.0.8)

XSD - схемы электронных документов (версия 3.0.8)