

Выпуск устройства с печатью

Если опция **Включить печать устройства** в политике использования устройств включена, то выпуск устройств в форм факторе смарт-карты в Рутокен KeyBox может быть объединён с печатью изображения или текста на них. В этом случае смарт-карта помещается в лоток подачи карт принтера и в процессе выпуска на неё записываются сертификаты и наносится изображение в соответствии с заданным шаблоном печати.

Обязательным условием печати на устройствах является наличие на рабочей станции, с которой происходит печать следующих компонентов:



- Драйвера принтера EDISecure XID8300.
- Настроенного соединения с принтером в утилите EDI Secure Connect.
- Компонента поддержки принтера **IndeedCM.EdiSecure.Middleware**.
- Подключенного через интерфейс USB принтера XID8300.

Драйвера принтера EDISecure XID8300 и утилита EDI Secure Connect поставляется производителем вместе с принтером.

IndeedCM.EdiSecure.Middleware поставляется в составе дистрибутива Рутокен KeyBox.

Для выпуска смарт-карты с печатью выполните следующие действия:

1. Перейдите в меню **Пользователи** и выполните поиск пользователя.
2. Перейдите в карточку пользователя.
3. Нажмите **Выпустить устройство**.
4. Укажите **Имя устройства**.

Имя устройства может быть подставлено автоматически.

5. Если политика использования устройств подразумевает выбор сертификатов, выберите нужные и нажмите **Далее**.
6. Укажите способ выпуска устройства **Принтер**. Имя подключенного принтера подставится автоматически.

7. Поместите карту в лоток подачи принтера.
8. Нажмите **Выпустить**.

Кроме того, система позволяет наносить изображение на ранее выпущенные (без использования принтера) карты. Для печати на ранее выпущенной карте выполните следующие действия:

1. Поместите карту в лоток принтера.
2. Перейдите в меню **Пользователи** и выполните поиск пользователя.
3. Перейдите в карточку пользователя.
4. Выберите нужную карту и раскройте информацию о ней.
5. Нажмите **Печатать**.